

# MailGates - Google Workspace 連携設定

## 送信ゲートウェイ設定

# 注意事項

- Google Workspaceをご利用のお客様向けに、MailGatesと連携させるための設定について説明しています。Google Workspace側の設定であり、本設定に伴うMailGatesの作業はございません。
- MailGatesの誤送信対策・メール暗号化・添付リンク機能を使用する場合に必要な設定です。
- 事前にSPFレコードが登録されていることを確認し、作業を行ってください。
- 本設定を行うことで、すべてのメールがMailGatesを経由するようになります。

# 送信ゲートウェイの設定

1. Google Workspace 管理コンソールへログインします。


ブラウザより下記URLへアクセスします。

<https://admin.google.com/>



# 送信ゲートウェイの設定

2.画面左上のナビゲーションメニュー（三本線）をクリックし、  
[アプリ]-[Google Workspace]-[Gmail] の順にクリックします。



# 送信ゲートウェイの設定

3. 画面右側のメニューより、[ルーティング]をクリックします。

The screenshot shows the Google Admin console interface. On the left, the 'Admin' menu is visible, with 'Gmail' selected under the 'Google Workspace' section. The main content area displays the 'Gmail の設定' (Gmail Settings) page. The page is divided into several sections: '設定' (Settings), 'ステータス' (Status), 'エンドユーザーのアクセス' (End user access), '迷惑メール、フィッシング、マルウェア' (Spam, phishing, malware), and 'コンプライアンス' (Compliance). The 'ルーティング' (Routing) section is highlighted with a red box, indicating it is the next step in the process. The 'ルーティング' section includes the text 'ルーティング機能を設定します' (Configure routing functionality).

# 送信ゲートウェイの設定

4. [ルーティング] 画面にて「送信ゲートウェイ」をクリックします。

The screenshot shows the Admin console interface for Google Workspace. The breadcrumb path is: アプリ > Google Workspace > Gmail の設定 > ルーティング. The left sidebar shows the navigation menu with 'Gmail' selected. The main content area is titled 'Gmail' and shows the 'ルーティング' (Routing) section. A red box highlights the '送信ゲートウェイ' (Outgoing Gateway) setting for the organization department 'XXX.com'. The setting indicates that outgoing emails are routed to the SMTP server 'mgf.cybermail.jp'.

Admin

ユーザー、グループ、設定を検索

アプリ > Google Workspace > Gmail の設定 > ルーティング

概要

Google Workspace

サービスのステータス

管理 **NEW**

AppSheet

**Gmail**

Google Meet

Google Voice

Google サイト

Google チャット

Jamboard

Keep

TeDeHフ

Gmail

ステータス

オン (すべてのユーザー)

組織部門

組織部門の検索

▼ XXX.com

XXX.com

XXX.com

次の組織部門のユーザー設定を表示しています: **XXX@XXX.com**

ルーティング

これらの設定がメール配信に与える影響を確認したり、発生し得る問題のトラブルシューティングを行ったりするには、[メールログ検索](#)にアクセスしてください。 **GOT IT**

**送信ゲートウェイ** [詳細](#)

XXX@XXX.com で適 送信メールを次の SMTP サーバーに転送します: **mgf.cybermail.jp** 用しました

ルーティング

説明	ステータス	ソース	操作
----	-------	-----	----

# 送信ゲートウェイの設定

5. 開通通知書をご確認いただき、下記の内容を入力します。

※開通通知書に記載のアクセスURLによって設定内容が異なりますのでご注意ください。

- ・開通通知書に記載のアクセスURLが「<https://mgf.cybermail.jp>」のお客様  
→「[mgf.cybermail.jp](https://mgf.cybermail.jp)」を入力して「保存」をクリックします。
- ・開通通知書に記載のアクセスURLが「<https://mgp.cybermail.jp>」のお客様  
→「[mgp.cybermail.jp](https://mgp.cybermail.jp)」を入力して「保存」をクリックします。

アプリ > Google Workspace > Gmail の設定 > ルーティング

概要

Google Workspace

サービスのステータス

管理 **NEW**

AppSheet

**Gmail**

Google Meet

Google Voice

Google サイト

Google チャット

Jamboard

Keep

ToDo リスト

カレンダー

ドライブとドキュメント

Gmail

次組織部門のユーザー設定を表示しています: **XXX@XXX.com**

ステータス

オン (すべてのユーザー)

組織部門

組織部門の検索

XXX.com

XXX.com

XXX.com

ルーティング

送信ゲートウェイ **詳細**

XXX@XXX.com で適用しました

送信メールを次の SMTP サーバーに転送します

SPF レコードや DKIM を使用して送信メールを認証する場合は、必要に応じて設定の更新が必要な場合があります。

**mgf.cybermail.jp**

大部分の変更は数分で反映されます。詳細  
以前の変更は**監査ログ**で確認できます

キャンセル **保存**