

MailGates - Google Workspace 連携設定

送信ゲートウェイ設定

注意事項

- Google Workspaceをご利用のお客様向けに、MailGatesと連携させるための設定について説明しています。Google Workspace側の設定であり、本設定に伴うMailGatesの作業はございません。
- MailGatesの誤送信対策・ZIP暗号化・添付ファイル分離機能を使用する場合に必要な設定です。
- 事前にSPFレコードが登録されていることを確認し、作業を行ってください。
- 本設定を行うことで、すべてのメールがMailGatesを経由するようになります。

送信ゲートウェイの設定

1. Google Workspace 管理コンソールへログインします。

ブラウザより下記URLへアクセスします。

<https://admin.google.com/>



送信ゲートウェイの設定

2.画面左上のナビゲーションメニュー（三本線）をクリックし、
[アプリ]-[Google Workspace]-[Gmail] の順にクリックします。

The screenshot displays the Google Admin console interface. On the left, a navigation menu is visible with several items highlighted by red boxes: the hamburger menu icon (three horizontal lines), the 'アプリ' (Apps) dropdown menu, the 'Google Workspace' dropdown menu, and the 'Gmail' item. The main content area shows the 'Gmail' settings page, with a search bar at the top and a breadcrumb trail: 'アプリ > Google Workspace > Gmail の設定'. The 'Gmail' status is shown as 'オン (すべてのユーザー)'. The right sidebar contains sections for 'サービスのステータス', 'ユーザー設定', and 'ホスト'.

送信ゲートウェイの設定

3. 画面右側のメニューより、[ルーティング]をクリックします。

The screenshot shows the Google Admin console interface. On the left, the 'Admin' menu is visible, with 'Gmail' selected under the 'Google Workspace' section. The main content area displays the 'Gmail の設定' (Gmail Settings) page. The page is divided into several sections: '設定' (Settings), 'ステータス' (Status), 'エンドユーザーのアクセス' (End-user access), '迷惑メール、フィッシング、マルウェア' (Spam, phishing, and malware), and 'コンプライアンス' (Compliance). The 'ルーティング' (Routing) section is highlighted with a red box, indicating it is the next step in the process. The 'ルーティング' section includes the text 'ルーティング機能を設定します' (Configure routing features).

送信ゲートウェイの設定

4. [ルーティング] 画面にて「送信ゲートウェイ」をクリックします。

The screenshot shows the Admin console interface for Google Workspace. The left sidebar contains a navigation menu with 'Admin' at the top, followed by 'アプリ' (Apps) and a list of services including 'Gmail', 'Google Meet', 'Google Voice', 'Google サイト', 'Google チャット', 'Jamboard', and 'Keep'. The 'Gmail' option is selected and highlighted in blue. The main content area shows the 'ルーティング' (Routing) settings for Gmail. At the top, there is a search bar and a notification: '次の組織部門のユーザー設定を表示しています: XXX@XXX.com'. Below this, the 'ルーティング' section is expanded, showing a blue information banner with a warning icon and text: 'これらの設定がメール配信に与える影響を確認したり、発生し得る問題のトラブルシューティングを行ったりするには、メールログ検索にアクセスしてください。' with a 'GOT IT' button. A red box highlights the '送信ゲートウェイ' (Outgoing Gateway) section, which displays 'XXX@XXX.com で適 送信メールを次の SMTP サーバーに転送します: mgf.cybermail.jp' and a '詳細' (Details) link. At the bottom, a table with columns '説明', 'ステータス', 'ソース', and '操作' is partially visible.

送信ゲートウェイの設定

5. 開通通知書をご確認いただき、下記の内容を入力します。

※開通通知書に記載のアクセスURLによって設定内容が異なりますのでご注意ください。

- ・開通通知書に記載のアクセスURLが「<https://mgf.cybermail.jp>」のお客様
→「mgf.cybermail.jp」を入力して「保存」をクリックします。
- ・開通通知書に記載のアクセスURLが「<https://mgp.cybermail.jp>」のお客様
→「mgp.cybermail.jp」を入力して「保存」をクリックします。

アプリ > Google Workspace > Gmail の設定 > ルーティング

概要

Google Workspace

サービスのステータス

管理 **NEW**

AppSheet

Gmail

Google Meet

Google Voice

Google サイト

Google チャット

Jamboard

Keep

ToDo リスト

カレンダー

ドライブとドキュメント

Gmail

次組織部門のユーザー設定を表示しています: **XXX@XXX.com**

ステータス

オン (すべてのユーザー)

組織部門

組織部門の検索

XXX.com

XXX.com

XXX.com

ルーティング

送信ゲートウェイ **詳細**

XXX@XXX.com で適用しました

送信メールを次の SMTP サーバーに転送します

SPF レコードや DKIM を使用して送信メールを認証する場合は、必要に応じて設定の更新が必要な場合があります。

mgf.cybermail.jp

大部分の変更は数分で反映されます。詳細
以前の変更は**監査ログ**で確認できます

キャンセル **保存**