

管理者簡易マニュアル 第1版



- 1. CYBERCHAT有効化設定(管理者のみ)
- 2.管理者画面へのログイン
- 3.グループ同期設定
- 4. ユーザレベル設定
- 5. IPアクセス制御
- 6. スタンプ登録
- 8. CYBERCHAT有効化設定(一般ユーザ)
- 7. アカウント同期・グループ同期について

CYBERCHAT有効化設定(管理者のみ)①

①CYBERMAIL Σ にドメイン管理者アカウントでログインします。 参考)<u>CYBERMAIL Σ へのログイン</u>

②管理者画面 > アカウント > ユーザレベル にて現在使用していないレベルを選択します。

ニCYBERMAIL ^I ドメイン	アカウン	レポート メール ク	ブループ モジュール
アカウント 🔹	ユーザレベ	ル設定	
アカウントリスト	ユーザレベル	レベル1(標準)標準[転送有] >	
ユーザレベル	全般	レベル 0 (停止)	ユリティ設定 使用環境 メール審査 ▼ 連携設定
		レベル1 (標準) 標準[転送有]	
管理者アカウント →	表示	レベル 2 標準[転送無]	
ユーザ環境	ユーザレ	レベル 3 Web[転送有]	
		レベル 4 Web[転送無]	
ユーザ使用状況 ▶	メールボ	レベル 5	
パスワードセキュ	メールオ	レベル 6	
リティ '		レベレ7	
エイリアス管理		レベレ 8	
	送受信権	レベレ9	
不正ログイン警告	受信権刚	レベル 10	受信権限に合致しないメールは、送信者にエラーメールが送信されます
アカウント委達 >	送信権阿	全てのメールを送信可 🗸	送信権限に合致しないメールは、送信者にエラーメールが送信されます
			※新規にCYBERMAIL Σをご利用されるお客様がメールシステム切り ■した根本
			お客様が切り替え前のメールシステムから送信したメールの送信が多

CYBERCHAT有効化設定(管理者のみ)②

P3②で選択したレベルの、連携設定 > CYBERCHAT > SSO 設定 を「有効」にします。

ユーザレベ	ル設定						
ユーザレベル	レベリレ 5		~				
全般	基本機能	拡張機能	セキュリティ設定	使用環境	メール審査 ▼	連携設定	
SSO(Mai	lGates)						
SSO 設	定 💿 有效	り○無効					
CYBERC	НАТ						
SSO 設	定 💿 有效	り○無効	CYBERCHATオプション	/をご契約の場合	のみ利用できます。		
							ОК
						Copyrigh	t © CyberSolutions, Inc. All rights reserved.

※adminアカウントでSMTP/POP/IMAPを使用している場合は、以下の項目もあわせて有効にしてください。
 全般 > SMTP/POP/IMAP
 ※adminアカウントで自動転送を使用している場合は、以下の項目もあわせて有効にしてください。
 拡張機能 > 自動転送設定,着信通知

CYBERCHAT有効化設定(管理者のみ)③

以下のアカウントにCYBERCHATを有効化したレベルを割り当てます。 admin csadmin cc_notification

cc_notificationは、CYBERCHATのフィルタリング連携機能、 およびSSOアイコンへの未読件数表示機能で使用されるア カウントです。 弊社側で作成したアカウントであり、ライセンス数は別途+1 付与しておりますので、削除されないようにお願いいたします。

①管理者画面 > アカウントリストにて対象の3アカウントにチェックを入れ、「編集」をクリックします。



CYBERCHAT有効化設定(管理者のみ)④

②CYBERCHATを有効化したレベル(P4でSSO設定を有効化したレベル)に変更し、「OK」をクリックします。

アカウント	<u>リスト</u> > ユーザ詳細情報
🗲 戻る	
アカウント:	admin x csadmin x cc_notification x
🕵 詳細	🍰 アカウント設定 🔻 🔒 ログイン関連
プロファイ	JL
姓	
名	
部署	
役職	
アカウント	情報
ユーザレ	
停止/削除	余のスケジューリング 🖉 無効 🗸

CYBERCHAT有効化設定(管理者のみ)⑥

①CYBERMAIL Σ の管理者画面 > モジュール > CYBERCHAT 開通 へ移動します。 ②「開通」ボタンをクリックします。CYBERMAIL Σ のアカウントがCYBERCHATへ同期されます。

「CYBERMAIL ¹ ドメイン アカウント レ	ポート メール グルース	プ モジュール						
共有アドレス帳 CYBERCHAT 開始	通サービス							
LDAP 認証 ・ 「開通」ボタン* アカウント数に ・ 「開通状況」が!	E押下し、開通作業を始めます。 とり、作業時間が異なります。 見新されるまで,ブラウザを閉じ;	作業完了後、管理者宛てに通知メールた たり、「開通」ボタンを連続で操作した	ぶ送信されます。 いでください。				SYBERCHAT 附通成功通知	
CYBERCHAT 朋友 開通	ロサービス					管理者様: CYBERCHAT 開通成功しました。 <u>管理者画面</u> にて詳細設定 開通時間 2022/03/23 13:52	を行うことができます。	
同期ステータス 開通状況 開通時間	未開通 N/A	CYBERCHAT 開通サービス 開通				- 同期完了すると、管 きます。	理者(admin)に通知メールが届	
初期ナーダ同期状		同期人テーダス 開通状況 開通時間 初期データ同期状況	開通成功 2022/03/2 ▲ 同期中	CYBERCHAT 開通! 開通 同期ステータス	ナービス			
				用通状況 開通時間 初期データ同期状況		開通成功 2022/03/23 13:52 同期完了		

CYBERCHAT有効化設定(管理者のみ)⑦

【同期後イメージ】

+7	ノー・シスト・ カウント追加 <u>ミ</u> アカ	ウントインポート	🛎 アカウントエクス	ポート	橋 アカウントー提
1	メール作成 💥 削除	☆ 編集			4
	アカウント 🔺	姓名 🔻	部署 👻	役職	* LVVIP *
	🕵 <u>a_imoto</u>	井本 亜衣	営業部		1
	🧕 <u>kasuya</u>	粕谷 愛美	営業部		1
	🧕 <u>a_shigematsu</u>	重松 章夫	マーケティング部		1
	🕵 <u>admin</u>	Administrator			1
	See <u>billing</u>				1
	🧕 <u>c_abe</u>	安部 忠三	営業部	課長	1
	🧕 <u>c_arai</u>	荒井 千加子	宮業部		1
	<pre> <u> cc_notification</u> </pre>				1
	<u> s</u>				1
	🧕 <u>csadmin</u>				1
	🕵 <u>e_yamamoto</u>	山元 栄一	営業部		1
	🧟 <u>general</u>				1
	🧕 <u>h_abe</u>	安部 宏寿	技術部	主任	1





CYBERCHAT有効化設定(管理者のみ)⑧

adminアカウントでCYBERMAIL Σに再ログインします。 CYBERCHATのアイコンが表示されますので、こちらからCYBERCHATにログインできます。

			Ø		≪		検索		Q, -	ヘルプ	ログアウト
🔔 e_yamamoto	インフォメーション e_yamamoto@scg-test.cybercloud.jp		~~	まい	\sim						
メールボックス	追加 2.列(たサイズ大) 🗸		رر	כינו)C1	DER	CHAI	にロクイン			
Ē 🕆 🔅	ログイン情報						8	転送情報			8
▼ 受信BOX(2)	状態 ログイン 2022/03/03 14:47:03 WEBログイン 2	10.155	5.70.93					状態 データがありません	自動転	送先Email	
	2022/03/03 13:29:03 WEBログイン 2	10.155	5.70.93					 状態 データがありません	フィルタ	転送先Email	
Image: Control of the second se	状態 ログインエラー 2022/03/02 17:56:34 WEBログインエラー 2	11.9.5	7.33								フィルタ設定
[えゴミ箱	2022/03/02 16:05:21 WEBログインエラー 2	11.9.5	7.33		4	<u> きインフォ</u>	トメーション	お知らせ			8
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■					_			お知らせはありませ	<i>ъ</i>		
	メールボックス容量						×				

管理者画面へのログイン

1. CYBERCHATにadminアカウントでログインします。

アクセスURL	https://chat.cybermail.jp
メールアドレス	admin@お客様ドメイン
パスワード	CYBERMAIL Σへadminでログインする時と同じパスワード

CYBERMAIL ΣのSSOアイコンからもログイン可能です。(P7参照)

2. 左上のメニューアイコンから「管理者画面」をクリックします。



グループ同期設定①

CYBERCHATのグループは、CYBERMAIL Σの以下いずれかの情報と同期できます。 ■CYBERMAIL Σ管理者画面 > グループの情報 ■CYBERMAIL Σ管理者画面 > モジュール > 共有アドレス帳 (いずれか1アドレス帳)の情報

グループ同期設定を行うことで、CYBERCHATのメンバー一覧をグループごとに表示できるようになり、メンバーを探しやすくなります。



グループ同期設定②

グループ同期設定の手順は以下の通りです。

①CYBERCHATの管理者画面 > アカウント > 同期管理 へ移動します。

CYBERCHAT	
▲ アカウント	~
O アカウント	
O ゲストアカウント	
0 ユーザーレベル	
O 同期管理	

②任意の同期元を選択します。

グループ 同期	Ail -f and	
同期元	クルーノ 同期	
グループ・	同期元	
グループ 共有アドレス帳	共有アドレス帳 ▼ 社内アドレス帳 ▼	共有アドレス帳を選択した場合は、同期元にするア ドレス帳名も選択してください。
	再読み込み	



③グループの右の「同期」ボタンをクリックします。

グループ 同期	
同期元	前回同期時間
グループ・	2022/03/23 01:20
再読み込み	

④しばらく時間をおいてから、「再読み込み」ボタンを押して、CYBERCHATの画面更新を行います。 「前回同期時間」が更新され、「前回同期結果」が「成功」になっていればOKです。

※グループやグループメンバーの変更を行った場合は、この画面にて「同期」ボタンを押して更新していただく必要がございます。

ユーザレベル設定

CYBERCHATの管理者画面 > アカウント > ユーザーレベル では各機能の利用制限を行うことができます。 CYBERMAIL Σ側のユーザレベル設定とは連動しておりません。

一般ユーザに使わせたくない機能については、管理者側で該当機能を「無効」にします。

CYBERCHAT	≡		admin@s	cg-test.cybercloud.jp				
▲ アカウント マ	ユーザーレベル							
 O アカウント O ゲストアカウント 	レベル1 レベル2 レベル188							
0 ユーザーレベル	ルーム			ユーザーアカウント				
🖹 ファイル	設定項目	無効 / 有効	説明 & 設定				検索	۹
営 ルーム	パブリックルーム		左側のメニューにパブリックルームが表示されます。	アカウントは CyberMail を介して同期されます。パスワード変更やアカウントを追 アカウント	加/削除する必要がある ユーザレベル	場合は、CyberMail で編集して下さ 最終ログイン	い。 	削除
	グループルーム作成	•	ユーザーがグループチャットルームを作成できるようにします。	admin@scg-test.cybercloud.jp (ドメイン管理者)	1	2022/02/17 18-55		A
	ルームメッセージのエクスポート	•	ユーザーはチャット履歴をテキスト形式でエクスポートできます。	Administrator		2022/02/11 10:00		
 ● 「×1 ン設定 ■ プラン 	ルームの非表示	•	ユーザーはリストからルームを非表示にできます。	a_imoto@scg-test.cybercloud.jp ^{井本亜衣}	1	2022/02/04 11:17	1	Ĩ
	ルーム退出		ユーザーはグルーブルームから退出できます。	a_kasuya@scg-test.cybercloud.jp	1	2022/02/04 15:18	1	Û
	ファイルアップロード	•	有効にするとユーザーはファイルのアップロードができます。更(ブラックリスト ▼ ファイルの拡張子を入力してください	相合委奏 a_shigematsu@scg-test.cybercloud.jp 重松章夫	1	2022/02/17 17:40	1	Ē
	ファイルダウンロード	•		またはしゃせった乳空司化です	1	-	1	ŵ
	テキストメッセージのみ表示		ユーザーはデ レベル188はゲストア コー	まにはレハル2を設定可能です。 カウント用のレベルです。	1	2022/02/04 17:09		Ô
					1	2022/02/17 13:31	1	Ē

IPアクセス制御

CYBERCHATの管理者画面 > ドメイン設定 では、IPアクセス制御をかけることができます。 CYBERMAIL ΣのIPアクセス制御とは連動しておりません。CYBERCHAT側でも設定する必要があります。





CYBERCHATの管理者画面 > スタンプ では、デフォルトのスタンプとは別に、自社オリジナルのスタンプを登録する ことができます。企業文化にあったスタンプを登録してみましょう。



CYBERCHAT有効化設定(一般ユーザ)①

CYBERCHATの有効化は、CYBERMAIL Σのユーザレベル単位で行えます。 CYBERCHATを利用させたいアカウントのユーザレベルを選択します。

GYBERMAIL [∑]	ドメイン	アカウント	レポート	JI-X	グループ	モジ.	ュール		
アカウント	•	ユーザレベ	ル設定						
アカウント	אגע	ユーザレベル	レベル1(標準)ね	標準[転送有]					
ユーザレベル	ll.	全般	レベル 0 (停止)		キュリティ	r設定	使用環境	メール審査 🔻	連携設定
这 理老力士占			レベル 1 (標準) オ	標準[転送有]	· ·				
官理有アカリ	261	表示	レベル 2 標準[転	送無]					
ユーザ環境		ユーザレ	レベル 3 Web[転	送有]					
			レベル 4 Web[転	送無]					
ユーザ使用状	் க	メールボ	レベル 5						
パスワード セ	z=+ 1	メールオ	レベル 6						
リティ			レベル7						
エイリアス管	理		レベル 8						
		送受信権	レベルタ						
不正ログイン	啓告	受信権的	レベル 10		受信	権限に合致	女しないメールは	、送信者にエラー	・メールが送信されます
アカウント委	≇ ▶	送信権限	全てのメー	ルを送信可	✓ 送信	権限に合変	女しないメールは	、送信者にエラ-	-メールが送信されます
						見にCYBE こ場合。	RMAIL Σをご利	別用されるお客様が	がメールシステム切り
					104 16	を 構が切り)替え前のメール	システムから送信	したメールの送信がタ

CYBERCHAT有効化設定(一般ユーザ)②

連携設定 > CYBERCHAT > SSO 設定 を「有効」にします。

ユーザレベル設定								
ユーサ	チレベル	レベル 5		~				
全	般	基本機能	拡張機能	セキュリティ設定	使用環境	メール審査 🔻	連携設定	
SS	SSO(MailGates)							
5	SSO 設定	🛚 🧿 有効	○無効					
C	YBERCH	IAT						
5	SSO 設定	፤ ◎有効	〇無効	CYBERCHATオプション	をご契約の場合	のみ利用できます。		
								ОК
							Copyright	© CyberSolutions, Inc. All rights reserved.

CYBERCHAT有効化設定(一般ユーザ)③

CYBERCHATを有効化したアカウントでCYBERMAIL Σに再ログインします。 CYBERCHATのアイコンが表示されますので、こちらからCYBERCHATにログインできます。

			$\boldsymbol{\Omega}$	× 1	\$	検索			プ ログアウト
🔔 e_yamamoto	インフォメーション e_yamamoto@scg-test.cybercloud.jp		~~	まれ		рсцат	ーロガイト		
メールボックス	追加 2列(左サイズ大) >		CC/J'OCYBERCHAI				にロクイン		
	ログイン情報					8	転送情報		8
▼ 受信BOX(2)	状態 ログイン 2022/03/03 14:47:03 WEBログイン	210.155.70.93					状態 データがありません	il	
 ToDoリスト ToDoリスト 	2022/03/03 13:29:03 WEBログイン	210.155.70.93					状態 データがありません	フィルタ転送先En	nail
	状態 ログインエラー 2022/03/02 17:56:34 WEBログインエラー	211.9.5	7.33						フィルタ設定
	2022/03/02 16:05:21 WEBログインエラー	211.9.5	7.33		全インフ	オメーション	お知らせ		8
□◎述惑メール	ノード、カフの目					8	あれららばありません	v	
	メールバック人谷里					~			

アカウント同期・グループ同期について

CYBERMAIL Σ側の操作	同期タイミング					
アカウント追加・削除						
パスワード変更	5分間に1回自動同期					
ユーザレベル変更						
グループ追加・削除	手動同期が必要					
グループメンバー追加・削除	CYBERCHAT管理者画面 > アカウント > 同期管理 > グルー にて「同期」ボタンをクリック					